



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

OAuth 구성

OAuth 구성

개요

Mold의 OAuth 메뉴에서는 OAuth 제공자를 설정하여 외부 인증 시스템(Google, GitHub 등)을 사용하여 Mold에 로그인할 수 있도록 구성할 수 있습니다.




Note

- OAuth2 활성화 필수: OAuth2 플러그인을 활성화해야 OAuth 구성이 적용됩니다. (글로벌 설정에서 `oauth2.enabled` 옵션 활성화)
- 제공자 플러그인 설정: 글로벌 설정에서 사용할 플러그인을 `google`, `github` 등으로 설정해야 합니다.


목록 조회

등록된 OAuth 제공자가 목록에 표시됩니다. 목록에는 제공자, 활성화 상태, 설명, 클라이언트 ID, 비밀 키, Redirect URI 정보가 포함됩니다.



OAuth 등록

OAuth 등록 버튼을 클릭하여 새로운 OAuth 서버를 등록할 수 있습니다.



1. OAuth 등록 화면에서 다음 항목을 입력합니다.


- **제공자:** Mold에서 지원하는 OAuth 제공자를 정확히 선택해야 합니다.
- **설명:** 해당 OAuth 설정에 대한 간단한 설명을 입력합니다.
- **제공자 클라이언트 ID:** 해당 OAuth 제공자(예: Google Developer Console 또는 GitHub Developer Settings)에서 미리 발급받은 클라이언트 ID를 입력합니다.
- **비밀 키:** OAuth 제공자 콘솔에서 발급받은 클라이언트 시크릿 키를 입력해야 합니다.

- **Redirect URI:** OAuth 인증이 완료된 후 Mold로 돌아올 때 사용할 URI로, OAuth 제공자 콘솔에 사전에 등록해야 합니다.

2. 모든 항목을 입력한 후 확인 버튼을 클릭하여 설정을 완료합니다.


OAuth 상세 탭


추가된 OAuth 서버의 상세 정보를 확인하고 관리할 수 있습니다.



OAuth 편집


OAuth 상세 화면 오른쪽 상단의 편집 버튼을 클릭하여 해당 OAuth 정보를 편집할 수 있습니다.






OAuth 제공자 비활성화


OAuth 상세 화면 오른쪽 상단의 제공자 비활성화 버튼을 클릭하여 특정 OAuth 제공자에 대한 보안 문제 발생 시 또는 필요하지 않을 때 일시적 사용을 중단하기 위해 해당 OAuth의 제공자를 비활성화할 수 있습니다.






OAuth 삭제

OAuth 상세 화면 오른쪽 상단의 삭제 버튼을 클릭하여 추가된 OAuth 서버를 삭제할 수 있습니다.





ABLESTACK Online Docs